

Configuration de votre client  
de messagerie

Mozilla Thunderbird

# [ MOZILLA THUNDERBIRD ]

Ce guide décrit la configuration du logiciel de courrier électronique Mozilla Thunderbird

## Sommaire

1. Introduction : .....	3
2. Configuration de votre compte alsatis : .....	3
3. Utiliser votre ancien compte de messagerie sur votre connexion alsatis : .....	11
4. Conclusion.....	12

## 1. Introduction :


- Mozilla Thunderbird est un logiciel gratuit, disponible en téléchargement sur le site :
  - ➔ <http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird>
- Nous allons voir dans ce tutoriel comment configurer votre compte mail avec le protocole POP. Tous les paramètres de configuration sont donnés à titre d'exemple.
  - ➔ Notez que ce guide d'installation peut être utilisé pour configurer toutes les versions de Thunderbird, les écrans restent sensiblement les mêmes selon les versions.

*Certains éléments de ce guide peuvent changer en fonction de la version que vous possédez. Cependant, ces versions sont assez proches pour que vous puissiez vous servir des informations ci-dessous et les adapter pour configurer votre client de messagerie.*

## 2. Configuration de votre compte alsatis :

- La première fois que vous utiliserez Thunderbird, une fenêtre intitulée « **Assistant de Création de Compte** » se lancera afin que vous puissiez configurer votre premier compte de courrier électronique.  
Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur le menu « **Outils** », puis sur « **Paramètres de Comptes** », puis sur « **Créer un compte** ».

Voici la fenêtre qui s'affiche sur votre écran :



- Choisissez « **Compte de courrier électronique** » puis cliquez sur « **Suivant** ».



**Assistant de création de compte**

**Identité**

Chaque compte est associé à une identité qui regroupe les informations vous identifiant lorsque vos destinataires reçoivent un message de votre part.

Entrez le nom que vous souhaitez voir dans le champ « De : » pour les messages que vous envoyez (par exemple « Jules César »).

Votre nom :

Entrez votre adresse. Cette adresse sera utilisée par ceux qui voudront vous envoyer un courrier (par exemple, « utilisateur@exemple.fr »).

Adresse de courrier :

< Précédent    Suivant >    Annuler

- Dans cette fenêtre il faudra tout d'abord entrer votre nom, ce sera le nom vu par les destinataires de vos messages.
- Comme Adresse de courrier utilisez votre adresse alsatis de type :
  - ➔ [votreprenom.votrenom@alsatis.net](mailto:votreprenom.votrenom@alsatis.net) (ou bien l'adresse enregistrée sur notre site).

Cliquez enfin sur le bouton « **Suivant** ».

Assistant de création de compte

**Information sur le serveur**

Sélectionnez le type du serveur de réception.

POP  IMAP

Entrez le nom du serveur de réception (par exemple, « pop.exemple.fr »).

Nom du serveur :

Décochez cette case pour stocker les messages de ce compte dans une arborescence indépendante. Ce compte sera ainsi considéré comme un compte de niveau supérieur. Dans le cas contraire, il fera partie du compte boîte globale stocké dans les dossiers locaux.

Utiliser la boîte globale (stocker les messages dans Dossiers locaux)

Votre serveur actuel de courrier sortant (SMTP), « smtp.alsatis.com », sera utilisé. Il est possible de le modifier en choisissant le menu Outils>Paramètres des comptes.

< Précédent Suivant > Annuler

- Ici, il vous faudra choisir l'option POP ainsi que cocher le champ Utiliser la boîte globale.
  - ➔ Comme nom de serveur, il vous faudra inscrire : pop.alsatis.com

Cliquez sur « **Suivant** ».

**Assistant de création de compte**

**Nom d'utilisateurs**

Entrez le nom d'utilisateur entrant donné par votre fournisseur de courrier (par exemple, « pmartin »).


Nom d'utilisateur entrant :

Votre nom d'utilisateur sortant actuel (SMTP), « alsatis@alsatis.net », sera utilisé. Il est possible de modifier les paramètres du serveur sortant en choisissant le menu Outils>Paramètres des comptes.

< Précédent    Suivant >    Annuler

- Dans le champ « **Nom d'utilisateur entrant** », saisissez votre adresse mail complète finissant par « **@alsatis.net** ».

Cliquez sur « **Suivant** ».



Assistant de création de compte

**Nom du compte**


Entrez le nom avec lequel vous souhaitez vous référer à ce compte (par exemple « Compte Travail », « Compte personnel » ou « Compte Forums »).

Nom du compte :

< Précédent    Suivant >    Annuler

- A cette étape vous devez choisir un nom pour différencier ce compte des autres.
  - ➔ Utiliser une forme du style « Mon compte principal alsatis » ou Utilisez votre adresse mail comme nom.

Cliquez sur « **Suivant** ».



Cliquez sur « **Terminer** ».

- **Voilà votre compte mail configuré pour vous permettre de recevoir vos courriers sur votre nouvelle boîte alsatis.**

### 3. Utiliser votre ancien compte de messagerie sur votre connexion alsatis :

- Par défaut, lorsque vous passez sur la connexion ADSL rural alsatis, votre configuration vous permet de continuer à recevoir les mails de vos anciens comptes de messagerie.

**Un problème survient alors lors de l'envoi des messages.**

- En clair, il faut indiquer à votre compte de messagerie que vos messages doivent être expédiés avec les serveurs d'envoi de messages propre à alsatis.
- Pour corriger cela cliquez sur le menu « **Outils** », puis sur « **Comptes** » et enfin sur « **Courrier** ». Sélectionnez le compte incriminé et cliquez sur « **Paramètres de comptes** ». Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez l'onglet « **Serveurs** ». Indiquez ici, dans le champ « **serveur d'envoi SMTP** », l'adresse « **smtp.alsatis.com** ».
- Assurez-vous que les options « Utiliser une connexion sécurisée » et « le serveur requiert une authentification » soient désactivées.

**Votre système est prêt à envoyer des messages avec vos anciens comptes !**

## 4. Conclusion

- Si d'autres problèmes se présentent lors de la configuration de votre logiciel n'hésitez pas à contactez notre support par mail à l'adresse « [contact@alsatis.com](mailto:contact@alsatis.com) ».
- N'oubliez pas que les appels téléphoniques sont réservés aux problèmes de connexions et interruptions de services.
- Rappel de configuration pour un compte alsatis :

<b>Nom :</b>	vosre nom complet
<b>Adresse mail :</b>	vosre adresse mail complète
<b>Nom d'utilisateur / ou de compte :</b>	vosre adresse mail complète
<b>Mot de passe :</b>	le mot de passe fourni par alsatis / celui que vous avez défini
<b>Type de compte :</b>	POP3 (POP)
<b>Port de réception :</b>	110
<b>Serveur de réception :</b>	pop.alsatis.com
<b>Connexion sécurisée :</b>	non
<b>Port d'envoi :</b>	25
<b>Serveur d'envoi :</b>	smtp.alsatis.com
<b>Connexion sécurisée :</b>	non
<b>Authentification :</b>	non

2008 - © alsatis.

Les termes Microsoft™, Windows™, Windows™ Mail, Outlook™ et Outlook Express™ sont des marques déposées par Microsoft © corporation.