

Configuration de votre client de
messagerie

Microsoft Entourage 2004

Suite Office™ pour Mac

[ENTOURAGE 2004 – 2008]

Sommaire

1. Introduction :	3
2. Configuration de votre compte alsatis :	3
3. Configuration des paramètres d'accès à la messagerie	8
a. Renseignement des champs requis :	8
b. Serveur de messagerie Entrant :	8
c. Serveur de messageriesortant (ou SMTP) :	8
d. Vérification de la configuration.....	10
e. Finalisation	11
4. Conclusion	13

1. Introduction :


Entourage est un client de messagerie qui effectue les mêmes tâches qu' Outlook, mais destiné au monde Mac et aux détenteurs de la suite Office 2004. Nous verrons dans ce guide comment configurer vos comptes de messagerie avec ce logiciel.


→ Notez que ce guide d'installation peut être utilisé pour configurer Entourage 2008.

Certains éléments de ce guide peuvent changer en fonction de la version que vous possédez. Cependant, ces versions sont assez proches pour que vous puissiez vous servir des informations ci-dessous et les adapter pour configurer votre client de messagerie.

2. Configuration de votre compte alsatis :

- La première fois que vous utiliserez Entourage, une fenêtre de configuration de compte se lancera afin que vous puissiez configurer votre premier compte de courrier électronique.
- Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur l'icône « **Courrier** » en haut à gauche, puis dans le menu en haut, sur « **Outils** » puis enfin sur « **Comptes** ».






- Une petite fenêtre intitulée « **Comptes** » s'affiche. Sélectionnez « **Messengerie** » dans la liste ci-dessous :



- Puis cliquez sur « **Nouveau** » :



- **Astuce** : vous pouvez aussi cliquer directement sur la petite flèche à côté de **Nouveau et sélectionner Messagerie**

→ Dans la fenêtre qui apparaît, entrez l'adresse e-mail à configurer




→ Dans votre cas vos identifiants ont été fournis avec votre pack als@tis, il sont du type :

prenom.nom@alsatis.net

Pour passer à l'Étape 2, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

→ Echec de la configuration automatique

Sur une fenêtre similaire à celle ci-dessous devrait apparaître comportant un pseudo message d'erreur, cliquez simplement sur la petite flèche en bas à droite pour passer à l'étape 3. La configuration automatique n'est disponible que pour certains fournisseurs.



→ Pour passer à l'Étape 3, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

3. Configuration des paramètres d'accès à la messagerie

a. Renseignement des champs requis :

- **Nom** : indiquez votre nom ou un nom quelconque ceci n'a pas d'influence sur la configuration.
- **Adresse de messagerie** : votre adresse e-mail monadresse@alsatis.net
- **Id du compte** : votre adresse e-mail monadresse@alsatis.net
- **Mot de passe** : celui fourni sur le document de bienvenue par défaut, ou celui que vous avez modifié.

Astuce : si vous ne souhaitez pas taper votre mot de passe à chaque fois que vous relevez vos e-mail, vous pouvez cocher la case "**Enregistrer le mot de passe dans le trousseau Mac OS X**".

- Il ne reste plus qu'à configurer les serveurs de messagerie entrants et sortants.

b. Serveur de messagerie Entrant :

- Entrez dans le champ « **Serveur de messagerie entrant** » `pop.alsatis.com` puis sélectionnez **POP** dans « **Types de serveurs de messagerie entrants** ».



c. Serveur de messagerie sortant (ou SMTP) :

- Entrez `smtp.alsatis.com` dans le champ réservé à cette effet.

Résumé en image :

Assistant Configuration du compte

Vérifier et terminer la configuration

Vérifiez et complétez les informations de compte suiv...

Votre nom : Prénom NOM

Adresse de messagerie : prenom.nom@alsatis.net

ID de compte : prenom.nom@alsatis.net

Mot de passe :

Enregistrer le mot de passe dans le trousseau Mac OS X

Serveur de messagerie entrant : pop.alsatis.com

Type de serveurs de messagerie entrants : POP

Serveur de messagerie sortant : smtp.alsatis.com

Cliquez sur la flèche vers la droite pour continuer.

Configurer le compte manuellement

→ Pour passer à l'Étape 4, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

d. Vérification de la configuration

Avant d'enregistrer la configuration, **Entourage** vous propose de vérifier celle-ci : cliquez sur le bouton « **Vérifier mes paramètres** ».

→ Si la configuration est correcte vous devriez obtenir le message suivant :



Si certaines erreurs apparaissent, revenez en arrière grâce à la petite flèche de gauche en bas de la fenêtre et vérifiez le nom des serveurs entrant et sortant mais aussi l'id du compte et éventuellement retapez votre mot de passe.


→ Pour passer à l'Étape 5, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

e. Finalisation

- **Entourage** vous demande de nommer le compte de messagerie que vous venez de créer : Choisissez un nom explicite du style **monadresse sur alsatis**, surtout si vous possédez beaucoup de comptes.

Par défaut **Entourage** vous propose d'ajouter cette nouvelle adresse au contact qui vous est associé : décochez la case si vous ne le souhaitez pas.

- De même, par défaut le compte est inclus dans l'envoi et la réception automatique. Il est conseillé de laisser cette option cochée sinon vous serez dans l'obligation de relever manuellement les emails de ce compte.



- Cliquer enfin sur « **Terminer** ».

NOTES:

- ➔ Pour relever manuellement vos e-mails, il vous faudra par la suite cliquer sur le menu Outils puis envoyer et recevoir puis cliquer sur le nom du compte que vous souhaitez relever.

- ➔ Vous pouvez utiliser Entourage pour toutes vos adresses email autre qu' alsatis, dans la majorité des cas suivez la même procédure en adaptant vos identifiants / mot de passe / serveurs. La seule chose à faire est de configurer le serveur de courrier entrant SMTP comme s'il s'agissait d'un compte alsatis. En cas de problèmes se référer à la documentation de votre fournisseur d'adresse email.

4. Conclusion

Si d'autres problèmes se présentent lors de la configuration de votre logiciel n'hésitez pas à contacter notre support par mail à l'adresse « contact@alsatis.com ».

➔ N'oubliez pas que les appels téléphoniques sont réservés aux problèmes de connexions et interruptions de services.

Rappel de configuration pour un compte alsatis :

Nom :	votre nom complet
Adresse mail :	votre adresse mail complète
Nom d'utilisateur / ou de compte :	voter adresse mail complète
Mot de passe :	le mot de passe fourni par alsatis / celui que vous avez défini
Type de compte :	POP3 (POP)
Port de réception :	110
Serveur de réception :	pop.alsatis.com
Connexion sécurisée :	non
Port d'envoi :	25
Serveur d'envoi :	smtp.alsatis.com
Connexion sécurisée :	non
Authentification :	non

2008 - © alsatis

Les termes Microsoft [™], Entourage [™] et Office [™] sont des marques déposées de Microsoft © corporation. Apple© et Macintosh [™] sont des marques déposées par Apple Computer